Để dung phần mềm tham gia cuộc họp thì cần đảm bảo có đầy đủ 2 yêu cầu như sau:

- 1. <u>Phải có tài khoản đăng nhập vào Polycom</u>
- Máy tính phải được cài đặt phần mềm "Polycom RealPresence Desktop" (có thể download từ trang web

https://support.polycom.com/content/support/north-

america/usa/en/support/video/realpresence-desktop/realpresence-desktop.html

	Current Releases	Previous Releases	Documentation				
	Product Name			Software Download	Release Notes	Release Date	
<	RealPresence Desktop f	or Windows (Individual Insta	lation) 3.11.3	<b>≵</b> 19 MB	🗲 📑 Release Notes (PDF)	Apr 23, 2021	
	RealPresence Desktop f Manager deployment pa	or Windows (RealPresence F ickage) 3.11.3	lesource	📩 18 MB	🖺 Release Notes (PDF)	Apr 23, 2021	
	RealPresence Desktop f (Administrator use only -	or Windows Centralized Dist user Space) 3.11.3	ribution	📩 17 MB	📓 Release Notes (PDF)	Apr 23, 2021	
	RealPresence Desktop f (Administrator use only -	or Windows Centralized Dist Admin Space) 3.11.3	ribution	📩 17 MB	📓 Release Notes (PDF)	Apr 23, 2021 Apr 23, 2021	
	RealPresence Desktop f	or Mac OSX (Individual Insta	llation) 3.11.3	📩 22 MB	📕 Release Notes (PDF)		
	RealPresence Desktop f deployment package) 3.	or Mac (RealPresence Resou 11.3	irce Manager	📩 22 MB	📓 Release Notes (PDF)	Apr 23, 2021	

Tùy thuộc vào hệ điều hành của máy tính mà chọn file download phù hợp.

- Sau khi download xong thì chúng ta tiến hành cài đặt bình thường.
- Khi cài đặt xong thì chúng ta khởi động ứng dụng lên và tiến hành các bước cài đặt cơ bản

Polycom RealPresence Desktop			- 🗆 ×
	Login		r
	Enterprise	Enter your email address, server address, and sign-in credentials. Your systems administrator will configure many of the settings for you	r 
	Individual		-
			:
		Enter	

Tại màn hình trên ta chọn mode "Enterprise".

Sau đó đăng nhập email của người dung (thông tin này được tạo trên Server quản lý tài khoản của Polycom)

## Nhấn Next để tiếp tục cài đặt.

Polycom RealPresence Desktop				– 🗆 ×
	Enterprise Sign-In			
	Email: dungpkt	/2007@gmail.com		
	Cancel		Next	

- Bước này chúng ta nhập thông tin địa chỉ MCU Polycom là 113.163.202.124
- Nhấn Next để tiếp tục

-

Polycom RealPresence Desktop				– 🗆 ×
	Enterprise Sign-In			
		Server: 113.163.202.124		
	Cancel		Next	

Tại màn hình tiếp theo ta nhập username và password đã được cung cấp

Sau đó chọn Sign in để đăng nhập vào hệ thống Polycom (đảm bảo máy tính đang sử dụng được Internet và kết nối được đến địa chỉ IP của MCU Polycom)

		– 🗆 ×
Enterprise Sign-In		
Lincolphilo olgin in		
Sign in using	g network login credentials (QUANTRI\Adminis	
User Name:	55555	
Deserved		
Password:		
	✓ Remember password	
Back	Sign In	
	Enterprise Sign-In Sign in using User Name: Password:	Enterprise Sign-In  Sign in using network login credentials (QUANTRI\Adminis User Name: 55555 Password: ••••••• Remember password Remember password Sign In

- Sau khi đăng nhập thành công ứng dụng sẽ có giao diện như bên dưới



- Click chuột vào hình <- tại góc trái bên dưới màn hình để chuyển sang kiểu màn hình kết nối

Polycom RealPresence Desktop		53	^	- 0 ×
	Place a Call	Connect to Room		
				e
<b>A</b>				6

- Từ đây tiếp tục click vào biểu tượng "Place a Call" để gọi vào phòng họp
- Cách để gọi vào Room như sau: 113.163.202.124##91 + ID Room
   Ví dụ: Chúng ta sẽ kết nối vào phòng họp là 918989, cách thức gọi sẽ như sau
   113.163.202.124##918989



Điền dãy số như hình

Nhấn Call để kết nối

Khi kết nối thành công, hệ thống sẽ yêu cầu ta nhập password



Nhấp vào đây để nhập pass

Dolycom RealPi	resence Desktop1	13.163.202.124##918989								- 🗆 ×
							Keypad			$\odot$
			Dung PK		6			1080#		
	нор бао	thang /	, pri				1	2	3	
	Duration: p	permanent					4	5	6	<b>Q</b>
	Dung PK	Video participants: 1 Audio participants: 0					7	8	9	0
								0	#	0=
			•			$\bigcirc$				

Chú ý:

- Trong lúc họp ta nên chọn tắt MIC, khi nào cần phát biểu mới mở
- Nếu thấy đường truyền không ổn định do mạng yếu thì cần tắt CAM